

Technical Support Bulletin
Konfigurationshilfe
TLS4XX

Hinweis

Die Firma Veeder-Root übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf diese Veröffentlichung. Dies gilt insbesondere auch für die inbegriffene Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Firma Veeder-Root kann nicht für darin enthaltene Fehler bzw. zufällige oder Folgeschäden in Verbindung mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieser Veröffentlichung haftbar gemacht werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten unterliegen unter Umständen ohne vorherige Ankündigung einer Änderung.

Dieses Dokument ist zur Verwendung durch Personen bestimmt welche eine offizielle Veeder-Root Schulung absolviert und die zugehörige Zertifizierung erhalten haben. Diese Veröffentlichung enthält geschützte und vertrauliche Informationen.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma Veeder-Root fotokopiert, vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden.

TECHNICAL SUPPORT BULLETIN

TLS4XX

Thema: Konfiguration eines neuen Benutzerkontos mit Administratorrechten beim TLS4xx.

Kategorie: Konfigurationshilfe	Nr. 17_009	Erstellt: 05.05.2017
--	------------	--------------------------------

Einführung

Diese TSB die Konfigurationen eines neuen Benutzerkontos bei einer TLS4xx Konsole.

Anwendungshinweis

Um neue Benutzer hinzuzufügen und um die **Bildschirmsicherheit** zu aktivieren.


Benötigte Teile

1. 1 x TLS4XX Konsole.

Wichtige Informationen






Es ist nicht möglich die **Bildschirmsicherheit** zu aktivieren bevor kein Administrator Benutzerkonto angelegt wurde.





Teileidentifikation

--

Vorgehensweise Einrichtung – Benutzer Admin

Schritt	Beschreibung	Beispiel																								
1	Gehen Sie um einen neuen Benutzer hinzuzufügen auf: Menü->System Administration->Benutzer Admin																									
2	Weiter mit: Aktionen->Benutzer hinzufügen																									
3	Geben Sie die benötigten Informationen ein. <table border="1" data-bbox="199 1243 790 1422"> <tr> <td>Benutzername</td> <td>:</td> <td>Muster</td> <td>Max. 64 Zeichen</td> </tr> <tr> <td>Vollständiger Name</td> <td>:</td> <td>Max Mustermann</td> <td>Eingabe des Namens</td> </tr> <tr> <td>Rolle</td> <td>:</td> <td>Administrator</td> <td>Operator, Regulator & Administrator^{*1}</td> </tr> <tr> <td>E-Mail</td> <td>:</td> <td>max@gilbarco.com</td> <td>Nutzer E-Mail Adresse</td> </tr> <tr> <td>Passwort</td> <td>:</td> <td>*****</td> <td>Eingabe Passwort *2</td> </tr> <tr> <td>Passwort</td> <td>:</td> <td>*****</td> <td>Wiederholung Passwort</td> </tr> </table> <p>Wenn die Markierung des Felds Passwortänderung erzwingen gesetzt ist muss beim erstem Mal einlassen ein neues Passwort vergeben werden.,</p> <p>Betätigen Sie zur Übernahme der eingegebenen Daten ✓.</p> <p>Bemerkungen: ^{*1} Der Administrator darf Einstellungen ändern, Softwareupdates durchführen, Berichte erstellen sowie Benutzer anlegen und löschen. Operator darf Daten ansehen und nur wenige aktive Aktionen durchführen. Regulator kann Berichte abrufen und ausdrucken sowie Dichteoptionen verändern. ^{*2} Das Passwort muss mindestens aus 3 Stellen bestehen. Sonderzeichen und Leerstellen sind erlaubt.</p>	Benutzername	:	Muster	Max. 64 Zeichen	Vollständiger Name	:	Max Mustermann	Eingabe des Namens	Rolle	:	Administrator	Operator, Regulator & Administrator ^{*1}	E-Mail	:	max@gilbarco.com	Nutzer E-Mail Adresse	Passwort	:	*****	Eingabe Passwort *2	Passwort	:	*****	Wiederholung Passwort	
Benutzername	:	Muster	Max. 64 Zeichen																							
Vollständiger Name	:	Max Mustermann	Eingabe des Namens																							
Rolle	:	Administrator	Operator, Regulator & Administrator ^{*1}																							
E-Mail	:	max@gilbarco.com	Nutzer E-Mail Adresse																							
Passwort	:	*****	Eingabe Passwort *2																							
Passwort	:	*****	Wiederholung Passwort																							

<p>4</p>	<p>Der neue Benutzer wird anschließend in der Benutzerübersicht angezeigt.</p>	
<p>5</p>	<p>Um einen Benutzer zu löschen markieren Sie diesen und gehen anschließend auf</p> <p>Aktionen->Benutzer löschen</p> <p>Bemerkung: Sie benötigen für diesen Vorgang Administratorrechte. Es muss mindestens ein Administrator angelegt bleiben.</p>	



Revision	Datum	Bemerkung
Rev 0	05 th May 20XX	Initial release for internal review Page Count (inc. covers) : 6 Author: DS
Rev 0	24.10.2018	Deutsche Übersetzung Anzahl Seiten: 6 Autor: AK